



Änderung DLRG-E-Mail-Server

Appen, 05.04.2018

Hallo zusammen,

seit dem Osterwochenende können die E-Mails vom DLRG-E-Mail-Server nur noch verschlüsselt abgerufen werden.

Hierzu müssen in den erweiterten Einstellungen im E-Mail-Programm bei den Servern (Posteingang und Postausgang) folgende Ports bzw. Einstellungen gemacht werden:

Posteingangsserver:

- Port 995 für POP3
- Port 993 für IMAP

Jeweils die Funktion SSL/TLS aktivieren.

Postausgangsserver:

- SSL/TLS Port 465 für SMTP

Auch hier die Funktion SSL/TLS auswählen.

Mehr Informationen auf:

<https://wiki.dlrg.de/index.php/E-Mail>

Noch ein Hinweis:

Wichtige Änderungen am E-Mail-System

Die Funktion "E-Mail-Alias" wird im ISC abgeschaltet, und alle bestehenden E-Mail-Aliase werden zu Weiterleitungen migriert. Die Zahl der Weiterleitungen wird entsprechend angepasst.

Mit Einführung der neuen Mail-Server wird es im ISC nicht mehr möglich sein, eine direkte Weiterleitung eines Postfaches einzutragen. Dies hat beim bisherigen System zu Problemen geführt und wird auf dem neuen E-Mailsystem nicht mehr unterstützt. Die bestehenden Weiterleitungen wurden von uns bereits automatisch in einen Mail-Filter (SIEVE-Script) konvertiert. Wenn für einen neuen Account eine Weiterleitung gewünscht wird, kann das mit dem Webmail-Zugang des Postfaches (Einstellungen → Filter) angelegt werden - siehe auch die Email-Seite im Wiki.



Beispiel bei Outlook 2016:

Konto ändern ✕

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein. 

<p>Benutzerinformationen</p> <p>Ihr Name: <input type="text" value="Markus Sander (DLRG LV SH)"/></p> <p>E-Mail-Adresse: <input type="text" value="markus.sander@sh.dlrg.de"/></p> <p>Serverinformationen</p> <p>Kontotyp: <input type="text" value="POP3"/></p> <p>Posteingangsserver: <input type="text" value="mail.dlrg.de"/></p> <p>Postausgangsserver (SMTP): <input type="text" value="mail.dlrg.de"/></p> <p>Anmeldeinformationen</p> <p>Benutzername: <input type="text" value="schleswig-holstein-markus.s"/></p> <p>Kennwort: <input type="password" value="*****"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Kennwort speichern</p> <p><input type="checkbox"/> Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich</p>	<p>Kontoeinstellungen testen</p> <p>Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.</p> <p><input type="button" value="Kontoeinstellungen testen ..."/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen</p> <p><input type="button" value="Weitere Einstellungen"/></p>
--	---



Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

OK Abbrechen

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Erweitert

Serveranschlusnummern

Posteingangsserver (POP3): Standard verwenden

Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL/TLS)

Postausgangsserver (SMTP):

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:

Servertimeout

Kurz Lang 1 Minute

Übermittlung

Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen

Vom Server nach Tagen entfernen

Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt

OK Abbrechen